



¿DVD DEFECTUOSO?

Si crees que tu DVD está en mal estado, escríbenos a dvd@linux-magazine.es para diagnosticarlo o para que te enviemos uno nuevo.

LINUX MINT "LISA" Y OPENSUSE 12.1

Linux Mint lleva encabezando el "Top 100" (DistroWatch) desde hace ya algunos meses, siendo la primera distro comunitaria, no apoyada por ninguna empresa en particular, que consigue mantenerse consistentemente en este puesto en mucho tiempo.

A pesar de basarse en Ubuntu, Linux Mint está siguiendo su propio camino en muchos aspectos. Por ejemplo, decidiendo no implementar Unity, sino una versión muy modificada de Gnome3, con un aspecto muy similar a Gnome2. Esta decisión se basa en el hecho de que los desarrolladores consideran que se facilita la transición de un concepto de escritorio a otro. También trae de serie otro escritorio llamado MATE (en honor

da la tradicional bebida uruguaya), que es un fork para seguir desarrollando Gnome2.

Por la cara B traemos OpenSUSE 12.1, una de las distros tradicionalmente grandes que incluye muy interesantes novedades. Por citar dos, y aparte de los nuevos escritorios KDE 4.7 y Gnome 3.2, OpenSUSE es la primera en implementar gestión de color para estos escritorios, una tecnología habitual en plataformas Mac y que unifica el aspecto de color en todos los dispositivos. También viene con Snapper, una tecnología basada en el nuevo sistema de ficheros Btrfs que permite ver y volver a versiones de archivos anteriores sin tener que implementar aplicaciones específicas para esa tarea. ■

Arranque

Este DVD contiene dos caras, con LinuxMint 12 por un lado y OpenSUSE 12.1 por el otro.

LinuxMint viene en versión "Live" y de instalación, por lo que puede ser arrancada y probada sin instalar nada en el disco duro. OpenSUSE sólo viene en versión de instalación.

Para empezar a usar tu Linux, inserta el DVD en el reproductor y reorganiza el ordenador. Si no aparece el menú del DVD, tienes que ajustar la BIOS para arrancar desde el disco. Para hacerlo, normalmente has de pulsar una tecla durante las primeras fases del arranque del ordenador (habitualmente *F2* o *Supr*), buscar el menú que permite cambiar la secuencia de arranque de dispositivos y colocar el lector de DVDs en el primer lugar de la secuencia. Posteriormente se guardan los cambios y se sale de la herramienta de configuración para que se reinicie el arranque. Como cada BIOS es diferente, recomendamos consultar la documentación del fabricante para realizar esta operación.

DVD de Dos Caras

Este DVD es de dos caras, aunque funciona igual que un DVD convencional, es decir, el lector siempre lee la cara que está hacia abajo. Para evitar confusiones, la etiqueta de cada distro está en la cara opuesta a la de sus datos. Por tanto, para empezar a usar LinuxMint 12, la etiqueta con la palabra "LinuxMint" tiene que estar hacia arriba, y viceversa para usar OpenSUSE.

RECURSOS

- [1] Sitio de LinuxMint: <http://linuxmint.com/>
- [2] OpenSUSE en Castellano: <http://www.opensuse.org/es/>

